

## Настройка отправки E-mail

Вы можете настроить SECURITHOR на отправку уведомлений по электронной почте. Это полностью управляемо: вы можете отправлять сообщения на электронную почту для каждой учетной записи и выбрать уведомление для каждого кода тревоги. Вы сами решаете, что именно передается вашим абонентам. Например, можно отправить уведомление на одну электронную почту только о постановке на охрану / снятие с охраны, а на другую электронную почту все сообщения, посылаемые охранной системой.


Но для отправки электронной почты, нужен сервер исходящей почты. Ваш интернет-провайдер, как правило, предоставляет один. Также может быть один от вашего веб-хостинга. Другой популярный метод – использование Gmail.

Gmail является бесплатным, но существуют особенности при настройке, если вы хотите использовать его в качестве сервера исходящей почты для ваших SECURITHOR уведомлений.

Во-первых перейдите к учетной записи электронной почты Gmail и зайдите на «Мой Аккаунт».

Нажмите на Связанные приложения и сайты. Включите опцию «Ненадежные приложения разрешены».

Подождите 10 минут, чтобы Gmail применил эту опцию.



The screenshot shows the 'Настройки Securithor' (Securithor Settings) window. The 'Email / SMS' tab is selected. The 'Настройка Email' (Email Settings) section is active, showing the following configuration:

- Разрешить отправку Email
- SMTP сервер: smtp.gmail.com
- Ответить на адрес: your\_email@mail.ru  Пслать копию
- SMTP порт: 587  SSL
- Это SMTP сервер требует авторизацию
- Пользователь: your\_email\_USER@gmail.ru
- пароль: \*\*\*\*\*

Below the settings, there are sections for email and SMS templates:

- Шаблон содержания Email:** Email Тема: {cd} {rt} {d}. The template list includes {rt}, {accn}, {par#}, and {cd}.
- шаблоны содержания SMS:** The template list includes {rt}, {accn}, {par#}, and {cd}.
- Динамические подстановки:** A list of dynamic placeholders including {acc#}, {parn}, {par#}, {addr}, {ctc}, {ctp}, {cd}, {sc}, {d}, {gpsa}, and {gpsp}.

A 'Тест' (Test) button is located at the bottom right of the configuration area.

Теперь перейдите в **SECURITHOR v2** > Настройки > Email / SMS.

1. Разрешить отправку Email.

2. Введите адрес smtp сервера: [smtp.gmail.com](mailto:smtp.gmail.com)

3. Ответить на: введите нужный адрес электронной почты. Он не обязательно должен быть Gmail.

4. SMTP порт: установите 587 и выберите SSL.

5. Это SMTP сервер требует авторизацию: введите свой адрес электронной почты и пароль к аккаунту Gmail.

6. Нажмите на Тест. SECURITHOR сообщит вам в течение нескольких секунд, если тест будет пройден. Также на ваш ящик будет отправлено письмо.

7. Нажмите кнопку Сохранить и приступите к работе!

Обратитесь в поддержку SECURITHOR, чтобы получить более подробную информацию о настройке электронной почты.

Более подробная информация на: <https://www.wpsitecare.com/gmail-smtp-settings/>

**Обратите внимание: Gmail – это бесплатный сервис, который не является гарантированным. Ограничения по количеству писем в минуту, в час или в день неизвестны. Условия использования Gmail могут быть изменены без предупреждения.**

Данная статья не является поддержкой для Gmail.